


Installations- & Konfigurationsanleitung: *OpenConnect VPN* Apple MacOS

- 1) Laden Sie den OpenConnect VPN Client für MacOS herunter. Die aktuelle Version finden Sie als Download hier: <https://github.com/openconnect/openconnect-gui/releases>

Direktlink für OpenConnect VPN v1.5.3 für MacOS:


https://github.com/openconnect/openconnect-gui/releases/download/v1.5.3/openconnect-gui-1.5.3.high_sierra.bottle.tar.gz

- 2) Per Doppelklick auf die Datei bzw. Rechtsklick „*öffnen*“, wird die Software entpackt.



Den entpackten Ordner „*openconnect-gui*“ können Sie umbenennen und dann z.B. in den Ordner „*Programme*“ verschieben.

- 3) In dem entpackten Ordner befindet sich die Startdatei „*OpenConnect-GUI*“ (siehe Screenshot) mit der Sie den VPN-Client starten können.




Im folgenden Fenster müssen Sie das Passwort zu Ihrem Mac Benutzerkonto angeben.



Installations- & Konfigurationsanleitung: *OpenConnect* VPN Apple MacOS

- 4) Nachdem sich das Programmfenster geöffnet hat, klicken Sie auf das *Zahnrad-Symbol* und dann auf „*New profile (advanced)*“



- 5) Die Einstellungen für die VPN-Verbindung müssen wie folgt eingetragen und abschließend mit drücken von „*Save*“ gespeichert werden:

Name:

Bezeichnung für die VPN-Verbindung;
zum Beispiel: „UDE VPN“

Gateway:


openconnect.uni-due.de

Username:


Ihre UNIKENNUNG

Installations- & Konfigurationsanleitung: *OpenConnect* VPN Apple MacOS

- 6) Abschließend auf den „*Connect*“ Button drücken und, sobald Sie dazu aufgefordert werden, das Passwort Ihrer Unikenennung eingeben und mit „*OK*“ bestätigen:



- 7) Bei der ersten Verbindung wird Ihnen noch folgender Hinweis angezeigt – diese mit „*Accurate information*“ bestätigen:



- 8) Die Verbindung ist nun aufgebaut und das Schloss-Symbol wechselt die Farbe von Rot nach Grün.



Sie sind nun mit dem VPN verbunden und können auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen zugreifen.

- 9) Um die Verbindung zu trennen, klicken Sie auf „*Disconnect*“ im OpenConnect Fenster.

Alternativ im der Menüleiste am oberen Bildschirmrand über das Stecker-Symbol einen Linksklick und dann auf „*Disconnect*“ (siehe Screenshot auf der rechten Seite)

