

Installationsanleitung für den Cisco-VPN-Clienten

Download

Cisco-VPN-Client

Zur Installation des Cisco-VPN-Clienten müssen Sie sich zunächst die Software herunterladen. Sie finden diese für die verschiedenen Betriebssysteme auf der Seite [Download der VPN Software](#). Zum Download benötigen Sie Ihre Unikennung und das zugehörige Passwort. Bitte speichern Sie die Datei auf Ihrem Rechner.

Profile


Zur Nutzung des Cisco-VPN-Clienten müssen Sie außerdem ein Profil herunterladen. Dieses finden Sie unter [VPN Profil](#).

Wenn Sie den VPN-Clienten für die gesicherte Verbindung ins WLAN nutzen wollen, speichern Sie das Profil 'VPN Zugang ecampus' auf Ihrem Rechner (*rechte Maustaste -> speichern unter*).


Wenn Sie den VPN-Clienten für den Zugriff von extern auf lizenzierte Dienste nutzen wollen, speichern Sie das Profil 'VPN-Extern' auf Ihrem Rechner (*rechte Maustaste -> speichern unter*).

Installation des Cisco-VPN Client

Starten Sie Installation mit einem Doppelklick auf die gespeicherte Cico-VPN-Client Software Archivdatei.




Doppelklicken Sie nun auf die .exe Datei. Die Cisco-VPN-Software entpackt die notwendigen Installationsdateien. Windows XP Anwender sollten alle auftretenden Warnungen bezüglich der Treibersignierung ignorieren (d.h. auf *Ausführen* klicken).




Wählen Sie mit *Browse* ein Verzeichnis, in das die Dateien geschrieben werden sollen und dann *Unzip*. Die Dateien werden nun automatisch entpackt. Bestätigen Sie anschließend mit *OK*.


Wählen Sie die Ihre Sprache und bestätigen mit *OK*.




Der Cisco Installation Wizard führt Sie nun durch die Installation.



Sie müssen die Lizenzbedingungen akzeptieren und im nächsten Schritt ein Verzeichnis auswählen, in das installiert werden soll. Mit *Next* starten Sie nun endgültig die Installation.







Nach der Installation müssen Sie Ihr System neu starten.

Import des Profils

Wenn sie die Cisco-VPN-Software installiert haben, benötigen sie das [VPN-Profil](#) für den externen Zugang bzw. den ecampus-WLAN Zugang.




Starten Sie den VPN-Client über *Start->Programme->Cisco Systems VPN-Client->VPN-Client* und wählen dann *Import*. Wählen Sie das vorher heruntergeladene Profil (Siehe [Download](#)) und bestätigen Sie mit *Öffnen*.



Anschließend wird Ihnen das importierte Profil angezeigt und es kann nun verwendet werden. Sie können auf diese Weise auch weitere Profile importieren.

Verbindungsaufbau

Starten sie dazu die Cisco-VPN-Client-Software über *Start->Programme->Cisco Systems VPN-Client->VPN-Client*.



Wählen sie unter *Connection Entry* *vpn-extern* oder *ecampus* aus und klicken sie auf *Connect*. Sie müssen sich mit Ihrer Unikennung und Passwort authentifizieren.