


Merkblatt Voicemail

Die VoiceMail erreichen Sie unter der Nummer *791.

vorläufiger PIN: 1 3 5 7 9 0

Kann über Einstellungen > Benutzer > Anrufeinstellungen zurückgesetzt werden.



- Die Aufzeichnungsdauer einer Voicemail-Nachricht beträgt maximal 180 Sekunden.
- Je VoiceMail können maximal 100 Nachrichten gespeichert werden.
- Ist die Obergrenze erreicht, erhält der Besitzer eine E-Mail, dass die Box voll ist.
- (Voraussetzung: Unter "Voicemail" muss eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein)
- Ist die Obergrenze erreicht, erhält der Anrufer die Info: "Diese Mailbox ist voll und kann keine neuen Nachrichten mehr entgegen nehmen."
- Bitte beachten Sie, dass Voicemail-Nachrichten 30 Tage lang aufbewahrt und danach gelöscht werden.

C. Telefon

Section 1. Einrichtung - Anwahl Mailbox und erste Einstellungen

Wenn Sie sich zum ersten Mal in das Sprachmenü des Voicemail-Systems einwählen, sollten Sie direkt Ihren persönlichen Anrufbeantworter einrichten:


1. Durch Drücken der „Retrieve“-Taste beim snom Telefon oder des „Voicemail“-Softkeys beim Mittel oder durch Wahl des Sternchencodes *791 gelangen Sie in das Sprachmenü des Voicemail-Systems.
2. Geben Sie Ihr Voicemail-Passwort ein. Dieses finden Sie im Nebenstellenstellendialog im Serviceportal unter Voicemail.
3. Wählen Sie dann zum Einrichten der Mailbox „0 Mailbox Optionen“
4. Wählen Sie nun „1“, um eine Ansage für den Fall aufzunehmen, dass Sie nicht erreichbar sind.
5. Sprechen Sie dann Ihre Nachricht und drücken Sie „#“ um die Aufnahme zu beenden.
6. Mit „1“ können Sie die Aufnahme akzeptieren, mit „2“ können Sie die Aufnahme noch einmal abspielen und mit „3“ können Sie die Aufnahme wiederholen.



Section 2. Nutzung - Abhören und Löschen von Nachrichten

Zum Abhören von neuen oder alten Nachrichten, stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung:

1. Sobald eine Nachricht im VoiceMail-System gespeichert ist, steht nach Anwahl der VoiceMail und Passworteingabe über die Taste 1 die neue bzw. alte Nachricht zur Verfügung.



Alternativ gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie nach Anwahl des Voicemail-Systems die Taste 2, um den Ordner zu wechseln.
- Wählen Sie den gewünschten Ordner, z. Bsp. 0 für „Neue Nachrichten und hören die Nachrichten ab.
- Im Anschluß können Sie mit der Ziffer 7 die soeben gehörte Nachricht löschen.

